

Tarjeta 12 - Acodo

Esta técnica de multiplicación se llevará a cabo con *Artemisia afra*. No es interesante con la que es una planta anual.

El acodo es una rama unida a una planta madre que se pone en el suelo para que pueda echar raíces a su vez.

Selección de plantas para propagar: elija las plantas más bellas y productivas; ¡no utilice plantas sensibles a las plagas!

Instalación del acodo:

- Selecciona un tallo que caiga.
NB: esto también es posible con los tallos superiores doblados hacia el suelo.
- Quitar las hojas de la parte del tallo que se va a plantar para promover el desarrollo de las raíces.
- Quita el mantillo y entiérralo a unos pocos centímetros de profundidad.
- Sostenga la parte enterrada del tallo firmemente en su lugar con un pequeño arco o dos trozos de madera plantados transversalmente en el suelo.
- Levante la parte aérea con una estaca.
- Agua regularmente alrededor de la parte enterrada del tallo.
- Espera de 1 a 1,5 meses.

Transplante del acodo:

- Quita los pedazos de madera.
- Cavar suavemente para revelar el tallo enterrado y comprobar las raíces.
- Cortar el tallo enterrado para aislar la nueva planta con sus nuevas raíces de la planta madre.
- Quitar la nueva planta ocupando la mayor cantidad de tierra posible alrededor de sus raíces para promover una mejor recuperación.




Figura 1: estratificación de una planta de *Artemisia afra* (Agathe Cornet-Vernet)

- Replantarla al menos a 2 m de la planta madre en un suelo regado y enriquecido con abono. (Ver hoja de cultivo, etapa de trasplante).
- Regar abundantemente todos los días para mantenerlos húmedos. Adaptar el riego durante la temporada de lluvias.

Es posible colocar el tallo directamente en una maceta con tierra; técnica muy práctica y eficaz para tener plantas para dar en macetas.




Figura 2 : separación de la planta producida por estratificación (Agathe Cornet-Vernet)